

Hinweise zur Installation des Microsoft SQL-Server

Die Novaline-Software setzt den Einsatz der lizenzpflichtigen Datenbank Microsoft SQL-Server ab 2016 voraus.

Bei einem eingeschränkten Datenvolumen und begrenzter Anwenderzahl (z. B. 10 GB, 4 Rechner) kann alternativ der von Microsoft kostenlos zur Verfügung gestellte MS SQL-Server Express ab 2016 zu den Lizenzbedingungen von Microsoft verwendet werden.

Bitte laden Sie einen **MS SQL-Server** und das dazu passende **Management Studio** von Microsoft aus dem Internet herunter und installieren die Software auf Ihrem Rechner.

Wichtig:

- Der Server muss im gemischten Modus eingerichtet werden.

Die Abfrage dazu kommt im Installationsablauf.

- Im Mehrplatzbetrieb muss TCP/IP und Named Pipes aktiviert werden.

Wird mit dem SQL Server-Konfigurations-Manager eingerichtet.

Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!

www.novaline.de

SQL-Server Installation

Datenbankmodulkonfi Geben Sie den Authentifizierun Einstellungen für das Datenbank	guration gssicherheitsmodus, die Administratoren, die Datenverze modul an.	eichnisse und die TempDB-	
Lizenzbedingungen Globale Regeln Produktupdates Setupdateien installieren Installationsregeln Funktionsregeln Instanzkonfiguration Serverkonfiguration Datenbankmodulkonfiguration Funktionskonfigurationsregeln Installationsstatus Abgeschlossen	Serverkonfiguration Datenverzeichnisse TempDB Geben Sie den Authentifizierungsmodus und die Authentifizierungsmodus Authentifizierungsmodus O Windows-Authentifizierungsmodus O Gemischter Modus (SQL Server-Authentifizierung Geben Sie das Kennwort für das SQL Server-System Kennwort eingeben: •••••••• Kennwort bestätigen: ••••••• SQL Server-Administratoren angeben Image: Composition of the set of	Benutzerinstanzen FILESTRE/ dministratoren für das Datenba g und Windows-Authentifizieru administratorkonto ("SA") an.	AM ankmodul an. ing) SQL Server- Administratoren haben uneingeschränk t Zugriff auf das Datenbankmod

Im Installationsverlauf kommt die Anzeige / Abfrage der Anmeldung zum SQL-Server.

Setzen Sie die Markierung bitte auf Gemischter Modus.

Tragen Sie anschließend ein Kennwort für die Anmeldung des Benutzers ,SA' ein und bestätigen es im zweiten Eingabefeld.

Kennwort beispielsweise: Novaline123

www.novaline.de

SQL-Server Konfigurations-Manager

Das Programm "SQL-Server Konfigurations-Manager" findet man im Verzeichnis:

C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManagerXX.msc

(XX- je nach Version)



Im gezeigten Beispiel ist der SQL-Server MSSQLSERVER eingerichtet.

Named Pipes und TCP/IP muss aktiviert werden.

Nach erfolgter Aktivierung sollte der SQL-Server einmal neu gestartet werden.

Achtung:

Achten Sie bitte darauf, dass der SQL-Server sowie der SQL-Browser in der Firewall am Server freigegeben werden muss!

www.novaline.de